

# Ändern von: Status / Stärke / Meldung

Sowohl in der Standard-Einsatzmittelübersicht als auch in der dynamischen Einsatzmittelübersicht reicht der rechte Mausklick auf ein Einsatzmittel.

Es öffnet sich das Statusfenster, in dem der aktuelle Status, die Stärke und auch eine Rückmeldung eingegeben werden können:

**P 10-35**

**Disposition / Alarmierung** ▲ ▼ ⓘ

ENr	Einsatz	AL	ST

Für ENr 20      Für ENr 20

**Status setzen - für Einsatz 20**

1	Frei	6	---
2	Wache	7	Fuß
3	Einsatz	8	Sonder
4	vor Ort	9	Anzeige
5	Sprechwunsch	0	NOTRUF

**Sonstiges**

**Rufnamenanzeige**

Rufname                      + Funktion  
 Rufname bei Sonderlage      + Funktion  
 Rufname                              + Rufname bei Sonderlage

**Stärke / Besatzung / Meldung / Tausch-EM**

<input type="button" value="👤 Name Besatzung"/>	
<input type="button" value="❓ Meldung Stärke"/>	Stärke: 2 (0 / 0 / 0) Ausbildungen: 0-0-0-0-0-0-0-0-0
<input type="button" value="⚠️ Meldung"/>	
<input type="button" value="🔄 Tausch-EM"/>	

Einsatzmittel ist in Sonderlage

## Stärke

Es gibt drei unterschiedliche Funktionen für die Kräfteanzahl:

1. Gesamtanzahl der Besatzung
2. davon zugehörig zu bis zu 3 Sonderverwendung (Beispiel: ZF, TF, MA)
3. davon zugehörig zu bis zu 10 Spezialausbildungen (Beispiel: Arzt, Sani, AGT, veget vegan, m, w)

Meldung / Stärken

Rescue 1

Leitstelle an EM    Meldung

Einsatz wählen: - für aufliegenden Einsatz: 20

ENr	Einsatz	AL	ST

Text: [Redacted]

Stärken

Anzahl Besatzung: 2

Sonderverwendungen:		davon mit Spezialausbildungen:			
davon ZF	<input type="text" value="0"/>	Arzt	<input type="text" value="0"/>	Veget	<input type="text" value="0"/>
davon TF	<input type="text" value="0"/>	Sani	<input type="text" value="0"/>	Vegan	<input type="text" value="0"/>
davon MA	<input type="text" value="0"/>	AGT	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
		m	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
		w	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>


Speichern    Abbruch

TIPP: Durch Anklicken der linken Maustaste auf den Status eines Einsatzmittels öffnet sich das Stärkemeldungsfenster direkt:




Für die Kräftestärke sollte zuerst überlegt werden, welche Zahlen erfasst werden sollen. ELS-Professional stellt dazu drei Felder zur Verfügung, die einzeln addiert und in der Summe angezeigt werden.

Eingestellt werden die Bezeichnungen im Menü **Einstellungen**:



Das öffnete dieses Fenster:



In den Einstellungen werden die jeweiligen Abkürzungen der 10 Gruppen (Spezialausbildungen) eingetragen. Eine Gruppe, für die keine Abkürzung eingetragen ist, erscheint in der Übersicht keine Spalte.

In den Kräfteübersichten in der dynamischen Einsatzmittelübersicht und in der Sonderlage könnte das dann so aussehen:

Rufname	Typ	Wache	...	D/A	Status	Zeit	Arzt	Sani	AGT	m	w	Vge	Vga	ZF	TF	MA	K-Gesamt		
							1	2	3							1			
RTW				4	22:32														
B 3420	ELW2	Wache Feuerwehr	3	07:11	2	2	1							2	2	5	9		
B 3421		Wache Feuerwehr	3	07:11															2
B 4520	ELW1	Wache Feuerwehr	3	07:12			2							1	1	4	6		
B 4521	ELW2	Wache Feuerwehr	3	07:12			3							1	1	5	6		
							2	2	6							4	4	14	23

Hinweis:

Manuell wird ein Status auf diese Weise geändert, wenn das Einsatzmittel über keine externen Alarmierungs- und Statusgeräte verfügt.

From:

<http://www.lunasoft.de/dokuwiki/> - **ELS-Professional**

Permanent link:

[http://www.lunasoft.de/dokuwiki/doku.php?id=einrichten:status\\_neu](http://www.lunasoft.de/dokuwiki/doku.php?id=einrichten:status_neu)

Last update: **2017/11/25 15:08**

